



Manual de usuario Commercia.MEAT

Módulo Retención Decomiso

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja california
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido


1.Descripción.	3
2.Localización.	3
3.Selección de víscera.	4
3.1 Viscera Roja.....	5
3.3 Cabeza.....	13
3.4 Viscera Verde.....	15

1. Descripción.

Módulo de la aplicación Commercia.MEAT que consiste en que un inspector revise el producto después del sacrificio y determine si este se encuentra en condiciones de ser vendido. Si no es así, el inspector es capaz de retenerlo y decidir si es conveniente hacer pruebas que determinen su calidad o si el producto será decomisado directamente. Para un buen control, es necesario indicar la causa de la retención o decomiso.

2. Localización.


Para entrar al módulo, pulsar el menú Retención y Decomiso del Inicio.



3. Selección de víscera.

Una vez dentro del módulo, se mostraran tres sub-módulos en los cuales es posible seleccionar el tipo de víscera que se va a inspeccionar: Víscera roja, Cabeza o Víscera Verde.


- **Víscera Roja:** Víscera que es contable.
- **Cabeza:** Cabeza completa del animal.
- **Víscera verde:** Víscera que no es contable, solo puede pesarse.



3.1 Viscera Roja.

Al entrar al sub-módulo de *viscera roja*, se mostrará la siguiente ventana. Aquí podemos visualizar una lista horizontal la cual simboliza a las canales de las reses que han sido sacrificadas, el número con el que está marcada cada canal representa al consecutivo del día. En la parte superior se muestra un encabezado con la información de la canal seleccionada.

Nota: Solo aparecerán las canales de los lotes de sacrificio que se encuentren activos.



Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

12345678910111213

Producto

PULMON

HIGADO DE RES

CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Capturar

Aceptar

Más abajo se muestra una lista de los productos categorizados como víscera roja y una serie de opciones para determinar el estatus del producto.

Para capturar la información de un producto, es necesario seleccionarlo de la lista y después seleccionar el estatus previamente determinado. Una vez seleccionadas ambos datos dar clic en capturar.

The screenshot shows the 'Viscera Roja' interface with the following data and controls:

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

Below the table is a row of 13 numbered buttons (1-13). Buttons 1, 2, 3, 4, and 5 are colored green, yellow, yellow, yellow, and blue respectively. Buttons 6 through 13 are white.

Under the buttons is a 'Producto' dropdown menu with the following options:

- PULMON (selected)
- HIGADO DE RES
- CORAZON

To the right of the dropdown are three status buttons: 'Normal' (green), 'Retencion' (white), and 'Decomiso' (white).

At the bottom right are two buttons: 'Capturar' (blue, highlighted with a red rectangle) and 'Aceptar' (green).

Una vez capturada la información, el producto se pintara según el estatus seleccionado.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the following changes:

- The 'Producto' dropdown is now set to 'PULMON'.
- The 'Normal' status button is now highlighted in green.
- The 'Capturar' button is still highlighted with a red rectangle.

The table, buttons, and other UI elements remain the same as in the previous screenshot.

Si el producto se retiene o se decomisa, se mostrará en la parte derecha de la pantalla una lista de causas, para poder capturar la información es necesario seleccionar la causa determinada.

Viscera Roja

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Producto

- PULMON
- HIGADO DE RES
- CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Lesiones

Capturar Aceptar

Viscera Roja

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Producto

- PULMON
- HIGADO DE RES
- CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Capturar Aceptar

Nota: Es importante destacar que al capturar la información, esta solo se encuentra guardada en memoria temporal, y **no** en base de datos.

Una vez capturada toda la información de los artículos, es necesario dar clic en Aceptar para grabar en base de datos.

The screenshot shows the 'Viscera Roja' software interface. At the top, there's a header bar with the title 'Viscera Roja' and some icons. Below the header, there are five fields for data entry: 'Consecutivo' (1), 'Solicitud Produccion' (66), 'Proveedor' (Ganadera), 'Lote' (00000011), and 'Fecha lote' (2/3/2018). Below these fields is a row of 13 colored boxes representing different channels. The first five boxes are green (1, 2, 3, 4, 5), the sixth is blue (1), and the remaining seven are white (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Below the channels, there are three main sections: 'Producto' with a list of items (PULMON, HIGADO DE RES, CORAZON), 'Normal' with a button, 'Retencion' with a button, and 'Decomiso' with a button. To the right of these sections is a 'Causa' field. At the bottom right, there are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green, highlighted with a red border).

Si por alguna razón se selecciona el siguiente canal sin haber guardado la información en base de datos, el sistema pedirá confirmación antes de continuar.

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Datos capturados sin guardar.' The main text inside the dialog is 'Datos capturados sin guardar.' followed by 'Desea continuar?'. At the bottom right, there are two buttons: 'SI' (red) and 'CANCELAR' (gray).

Si continua, la información guardada en memoria se perderá y habrá que volver a ingresarla. Para conservar la información, dar clic en cancelar.

Una vez grabada la información en base de datos, automáticamente se seleccionará el siguiente canal marcándolo en azul. El cuadro que representa la canal recién procesada se pintara del color del estatus más grave registrado, es decir, si por lo menos un producto de la canal se determinó

como decomisado, su color será rojo, si al menos un producto es retenido y los demás normales este se pintara amarillo y si todos los productos son normales se pintara verde.

The screenshot shows the 'Viscera Roja' form with the following data:

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
2	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

Below the table is a row of 12 colored boxes representing product status: 1 (green), 2 (green), 3 (yellow), 4 (yellow), 5 (yellow), 6 (red), 7 (blue), 8 (white), 9 (white), 10 (white), 11 (white), 12 (white).

Al navegar por los canales, es posible visualizar el estatus registrado de cada producto:

The screenshot shows the 'Viscera Roja' form with the following data:

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

Below the table is a row of 13 colored boxes representing product status: 1 (green), 2 (green), 3 (yellow), 4 (yellow), 5 (yellow), 6 (blue), 7 (white), 8 (white), 9 (white), 10 (white), 11 (white), 12 (white), 13 (white).

The selected product (6) is highlighted with a red circle. Below the row of boxes, there is a section for product details:

Producto	Causa
PULMON	Normal
HIGADO DE RES	Retencion
CORAZON	Decomiso

At the bottom right, there are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Viscera Roja

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	44	Pablo Díaz	00000006	10/2/2018

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Producto

PULMON

HIGADO DE RES

CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Capturar

Aceptar

Viscera Roja

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
4	44	Pablo Díaz	00000006	10/2/2018

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Producto

PULMON

HIGADO DE RES

CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Capturar

Aceptar

Lo mismo pasa al navegar por los productos, es posible visualizar el estatus y causa (si aplica).
Seleccionando Pulmón.

The screenshot shows the 'Viscera Roja' interface. At the top, there is a header bar with a menu icon and the title 'Viscera Roja'. Below the header, there are five fields: 'Consecutivo' (1), 'Solicitud Produccion' (66), 'Proveedor' (Ganadera), 'Lote' (00000011), and 'Fecha lote' (2/3/2018). Below these fields is a row of 13 colored boxes, with the first box (1) highlighted in blue. Below the row of boxes is a 'Producto' section with four options: 'PULMON' (green), 'HIGADO DE RES' (yellow), and 'CORAZON' (red). To the right of the 'Producto' section are three buttons: 'Normal' (green), 'Retencion' (white), and 'Decomiso' (white). At the bottom right are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Seleccionando Hígado de res.

The screenshot shows the 'Viscera Roja' interface. At the top, there is a header bar with a menu icon and the title 'Viscera Roja'. Below the header, there are five fields: 'Consecutivo' (1), 'Solicitud Produccion' (66), 'Proveedor' (Ganadera), 'Lote' (00000011), and 'Fecha lote' (2/3/2018). Below these fields is a row of 13 colored boxes, with the first box (1) highlighted in blue. Below the row of boxes is a 'Producto' section with four options: 'PULMON' (green), 'HIGADO DE RES' (yellow), and 'CORAZON' (red). To the right of the 'Producto' section are three buttons: 'Normal' (white), 'Retencion' (yellow), and 'Decomiso' (white). To the right of these buttons is a 'Causa' section with two options: 'Lesiones' (blue). At the bottom right are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Seleccionando Corazón.

Viscera Roja

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
1	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Producto

PULMON

HIGADO DE RES

CORAZON

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Contenido Ruminal

Degeneracion grasa

Capturar

Aceptar

3.3 Cabeza.

El proceso de inspeccionar cabezas es muy parecido al de víscera roja, la diferencia es que en la lista de productos solo aparece la cabeza por lo tanto no es necesario capturar antes de grabar en base de datos.

Cabeza

Consecutivo: 1 Solicitud Produccion: 66 Proveedor: Ganadera Lote: 00000011 Fecha lote: 2/3/2018

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Producto: CABEZA DE RES

Normal
Retencion
Decomiso

Aceptar

Para grabar la información de la cabeza, seleccionar canal, después el estatus y dar clic en aceptar.

Cabeza

Consecutivo: 1 Solicitud Produccion: 66 Proveedor: Ganadera Lote: 00000011 Fecha lote: 2/3/2018

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Producto: CABEZA DE RES

Normal
Retencion
Decomiso

Aceptar

Para casos de retención o decomiso, es necesario seleccionar la causa.

Cabeza

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
2	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Producto

CABEZA DE RES

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Lesiones

Fasciola

Aceptar

Cabeza

Consecutivo	Solicitud Produccion	Proveedor	Lote	Fecha lote
3	66	Ganadera	00000011	2/3/2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Producto

CABEZA DE RES

Normal

Retencion

Decomiso

Causa

Degeneracion grasa

Aceptar

Las canales se pintaran según el estatus registrado.

3.4 Viscera Verde.

La inspección de víscera verde, consiste únicamente en *Decomisar* producto, es decir, todo artículo que se procese aquí se registrara como decomisado, **no existe retención de víscera verde** y el producto **normal no se procesa**.

Esta pantalla muestra una lista de las canales de las reses recién sacrificadas. El encabezado muestra la información de la canal seleccionada.

También es posible visualizar la lista de los productos categorizados como víscera verde.

Para registrar el decomiso de un producto, este se selecciona de la lista. La lista de la derecha se llenara con las causas posibles para decomisar el producto seleccionado.

The screenshot shows the 'Viscera Verde' software interface. At the top, there is a header bar with the title 'Viscera Verde' and some icons. Below the header, there are several fields for data entry: 'Consecutivo' (1), 'Solicitud Produccion' (44), 'Proveedor' (Pablo Díaz), 'Lote' (00000006), and 'Fecha lote' (10/2/2018). Below these fields, there are two rows of buttons, each with 10 buttons numbered 1 to 10. The first row of buttons is red, and the second row is white. Below the buttons, there are two main sections: 'Producto' and 'Causa'. The 'Producto' section has a list of products: 'TRIPA LECHE (DESTRENZADA)', 'TRIPA GORDA-', 'TRIPA DE LECHE' (highlighted in blue), 'TRIPA BOLSA-', and 'RIÑON'. The 'Causa' section has a list of causes: 'Contenido Ruminal', 'Lesiones', 'Fasciola', 'C. Bov. Sug', and 'Quistes'. To the right of these sections is a large input field for 'Unidades' with the value '0'. At the bottom right, there are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Seleccionar causa e ingresar las unidades retenidas. Después dar clic en capturar.

This screenshot shows the same 'Viscera Verde' software interface as the previous one, but with changes. In the 'Producto' section, 'TRIPA DE LECHE' is still highlighted. In the 'Causa' section, 'Quistes' is now highlighted in blue. The 'Unidades' input field now contains the value '100'. The 'Capturar' button at the bottom right is now highlighted with a red rectangular box, indicating it should be clicked. The 'Aceptar' button remains green.

Se pintara el producto en señal de que ya ha sido capturado.

The screenshot shows the 'Viscera Verde' interface. At the top, there's a header bar with a menu icon and the title 'Viscera Verde'. Below it, a form contains several fields: 'Consecutivo' with value '1', 'Solicitud Produccion' with value '44', 'Proveedor' with value 'Pablo Díaz', 'Lote' with value '00000006', and 'Fecha lote' with value '10/2/2018'. Below these fields is a row of 15 small boxes, each containing a number from 1 to 15. The first five boxes (1-5) are red, and the sixth box (6) is blue. Below this row is a table with two columns: 'Producto' and 'Causa'. The 'Producto' column lists: VIRIL, UBRE, TRIPA LECHE (DESTRENZADA), TRIPA GORDA-, TRIPA DE LECHE (highlighted in red), and TRIPA BOLSA. The 'Causa' column is empty. To the right of the table is a 'Unidades' field with a large '0'. At the bottom right, there are two buttons: 'Capturar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Si existen más productos por decomisar, se capturan. Una vez terminado el proceso de captura, dar clic en aceptar para grabar en base de datos.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Viscera Verde' interface. The only difference is that the 'Aceptar' button at the bottom right is now highlighted with a red border, indicating it should be clicked to save the data.

Automáticamente se seleccionara la siguiente canal y el cuadro de la canal recién procesada se pintara rojo en señal de que alguno de sus productos fue decomisado.

Viscera Verde

Consecutivo

2

Solicitud Produccion

44

Proveedor

Pablo Díaz

Lote

00000006

Fecha lote

10/2/2018

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Producto

Causa

Unidades

VIRIL

UBRE

TRIPA LECHE (DESTRENZADA)

TRIPA GORDA-

TRIPA DE LECHE

TRIPA POLCA

0

Capturar

Aceptar